## Terminálový server DOLPHIN

Zaměstnanci RUK s účtem v doméně UVTUK mohou využít terminálového serveru pro přístup k pracovní poště (Outlook) i k souborům na síťových discích. K tomu je nutné připojit se na "vzdálenou plochu" terminálového serveru **dolphin.uvtuk.cuni.cz.** 

V operačním systému Windows 7 a vyšších je přímo od výrobce k dispozici program **Remote Desktop Connection** (Připojení ke vzdálené ploše). V české verzi je program umístěn ve složce Programy -> Příslušenství. Následující postup platí pro operační systém Windows 7. Pro vyšší verze je postup obdobný.



Po jeho spuštění budete dotázáni na adresu serveru. Zadejte adresu **dolphin.uvtuk.cuni.cz** a stiskněte tlačítko *Connect* (*Přípojit*).

Remote Desktop Connection			
<b>AS</b>	Remote Desktop Connection		
<u>C</u> omputer:	dolphin.uvtuk.cuni.cz	-	
User name:	UVTUK\vomacka		
You will be asked for credentials when you connect.			
Options		Connect <u>H</u> elp	

Zobrazí se přihlašovací dialog. Zadejte jméno a heslo pro doménu UVTUK stějně, jako když se přihlašujete na počítači v kanceláři. Tedy např. pokud máte uživatelské jméno "vomacka", zadejte "UVTUK\vomacka".

Windows Security	×
Enter your credentials These credentials will be used to connect to dolphin.uvtuk.cuni.cz.	
UVTUK\vomacka	
UVTUK\vomacka ••••••• Domain: UVTUK	
Remember my credentials	
OK Cano	el

Po přihlášení máte k dispozici většinu programů jako na počítači v kanceláři (zejména balík MS Office) a tedy i program *Microsoft Outlook*, který můžete použít pro čtení pracovní pošty. Můžete využívat i sdílené disky H: (\\handyman\users \%username%) a S: (\\handyman\data).

Terminálový server je kromě případné údržby k dispozici stále. Pokud potřebujete připojení přímo na počítač v kanceláři, je postup obdobný. Před připojením ke vzdálené ploše je ale potřeba připojit se do **VPN** (virtuální privátní síť). Návody jsou k dispozici zde: <u>VPN s IPSec</u>. Před prvním připojením je také potřeba aktivovat přístup ke vzdálené ploše na příslušném počítači. To může udělat jen někdo z techniků ÚVT - <u>kontakt</u>.

Je samozřejmé, že pro připojení ke vzdálené ploše musí být cílový počítač zapnutý.